# MySQL安装与配置

### 1. 卸载

如果之前有安装其他版本的 MySQL, 在安装之前, 我们需要将其卸载。

a. 卸载之前,我们需要先停止 MySQL 服务,在 Windows 系统中,命令是:

net stop 服务名

b. 停止服务后,我们就可以将其删除,在 Windows 系统中,命令是:

sc delete 服务名

- c. 删除服务后,我们就可以在控制面板中,卸载与 MySQL 相关的组件了。
- d. 卸载完成后,就可以删除 MySQL 的安装文件夹了。如果 MySQL 中没有重要的数据,那么我们也可以删除 MySQL 的数据文件夹。
- e. 删除 MySQL 的环境变量


### 2. 下载

可以从官网下载你需要的安装包,这里我们下载的是 mysql-installer-community-5.7.26.0.msi。


## 3 安装

双击安装包,就可以进行安装了。其中几个关键步骤如下:


a. 我们选择自定义安装




#### b. 选择我们要安装的组件




c. 高可用设置, 我们选择默认的就可以了



d. 我们是在开发环境中安装 MySQL, 因此我们选择 Development Comoputer, 端口采用它默认的 3306即可。



e. 这里,我将默认的服务名 MySQL57 改成了 MySQL。为了方便,建议勾选服务开机自启动。



## 4. 设置环境变量

安装完成后,我们需要设计 MySQL 的环境变量。建议先设置一个 MySQL\_HOME 变量。

# 设置MySQL\_HOME变量
MySQL\_HOME=C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 5.7
# 在Path变量中,添加MySQL的路径
%MySQL\_HOME%\bin

### 5. 验证

打开 cmd,输入 mysql -u root -p 命令登录 MySQL,如果出现下面界面,说明安装成功。

```
Welcome to the MySQL monitor. Commands end with; or \g. Your MySQL connection id is 4
Server version: 5.7.26-log MySQL Community Server (GPL)

Copyright (c) 2000, 2019, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.

Oracle is a registered trademark of Oracle Corporation and/or its affiliates. Other names may be trademarks of their respective owners.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

mysql>
```

## 6. 修改数据库的默认字符集

MySQL 的创始人是芬兰人,因此数据库的默认字符集是 Tatin1。这个字符集是不支持中文的,我们需要将其修改成支持中文的 utf8mb4。具体做法是,找到 MySQL 的配置文件,在我的电脑上,是这个文件:

```
C:\ProgramData\MySQL\MySQL Server 5.7\my.ini
```

然后将 [mysqld] 中注释掉的 character-set-server 配置项打开。将其设置为:

```
character-set-server=utf8mb4
```

设置好之后,我们需要重启 MySQL 服务。

```
net stop 服务名
net start 服务名
```